

顧客車両マスタ外部データ取込レイアウト

番号	ヘッダー記号	項目	必須項目	文字種類	最大		設定値等
					桁数	バイト数	
1	M001	車台番号	○	文字	30		
2	M002	関連顧客コード	○	数値	1	1	本車両の連絡先顧客(管理者、所有者等)の顧客マスタのコード 1(設定可能最小値)~999,999,999(設定可能最大値) ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定しエラー対象になります ※顧客マスタに存在しない値の場合はそのままの値を設定しエラー対象になります
3	M003	車名	◎	文字	50		車名と車種名が未設定(空値)の場合は取込対象外になります
4	M004	車種名	△	文字	50		
5	M005	自動車種別	△	数値	1	1	1=小型、2=普通、3=軽自動車、4=特種用途、5=大型特殊 ※上記以外(空値を含む)の場合は1=小型を設定します
6	M006	用途	△	数値	1	1	1=乗用、2=貨物、3=乗合、4=特殊、5=貸渡、6=幼児専用、7=建設機械 ※上記以外(空値を含む)の場合は1=乗用を設定します
7	M007	自家用・事業用の別	△	数値	1	1	1=自家用、2=事業用 ※上記以外(空値を含む)の場合は1=自家用を設定します
8	M008	車体形状	△	数値	4	4	別紙:車体形状コード表のコード ※車体形状コード表に存在しないコード(空値を含む)の場合は1=箱型を設定します
9	M009	登録番号陸運局等	△	文字	4		
10	M010	登録番号分類番号	△	数値	3	3	0~999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は空値(未設定)を設定し
11	M011	登録番号記号	△	文字	1		
12	M012	登録番号指定番号	△	数値	4	4	0000~9999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は空値(未設定)を設定します
13	M013	グレード等	△	文字	30		
14	M014	塗色	△	文字	20		
15	M015	型式	△	文字	20		
16	M016	原動機型式	△	文字	40		
17	M017	ドア数	△	数値	2	2	0~99 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
18	M018	積載量1(Kg)	△	数値	5	5	0~99999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
19	M019	積載量2(Kg)	△	数値	5	5	0~99999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
20	M020	車両総重量1(Kg)	△	数値	6		0~999999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
21	M021	車両総重量2(Kg)	△	数値	6		0~999999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
22	M022	乗車定員1	△	数値	3		0~999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
23	M023	乗車定員2	△	数値	3		0~999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
24	M024	車両重量(Kg)	△	数値	6		0~999999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
25	M025	前前軸重(Kg)	△	数値	6		0~999999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
26	M026	前後軸重(Kg)	△	数値	6		0~999999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
27	M027	後前軸重(Kg)	△	数値	6		0~999999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
28	M028	後後軸重(Kg)	△	数値	6		0~999999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
29	M029	長さ(Cm)	△	数値	1	1	0~9999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
30	M030	幅(Cm)	△	数値	1	1	0~9999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
31	M031	高さ(Cm)	△	数値	1	1	0~9999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
32	M032	燃料種類	△	数値	1	1	1=ガソリン、2=軽油、3=LPG、4=CNG、5=電気、6=メタノール ※上記以外の場合は空値を設定します

番号	ヘッダー記号	項目	必須項目	文字種類	最大		設定値等
					桁数	バイト数	
33	M033	初度登録年月元号	△	数値	1	1	1=昭和、2=平成 ※上記以外は空値(未設定)を設定します
34	M034	初度登録年	△	数値	2	2	1~99 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は空値(未設定)を設定し
35	M035	初度登録月	△	数値	2	2	1~12 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は空値(未設定)を設定し
36	M036	登録/交付年月日	△	文字	10		西暦4桁年で年月日をスラッシュ「/」で区切った日付 例)1981/05/09 または 1981/5/9 ※無効な日付の場合は空値(未設定)を設定します
37	M037	車検満了日	△	文字	10		西暦4桁年で年月日をスラッシュ「/」で区切った日付 例)1981/05/09 または 1981/5/9 ※無効な日付の場合は空値(未設定)を設定します
38	M038	型式指定番号	△	数値	6	6	0~999999 ※上記以外の値の場合は空値を設定します
39	M039	類別区分番号	△	数値	6	6	0~999999 ※上記以外の値の場合は空値を設定します
40	M040	総排気量1	△	半角文字	20	20	
41	M041	総排気量単位1	△	数値	1	1	1=リットル、2=cc、3=Kw、4=未設定 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は未設定を設定します
42	M042	変速器	△	文字	10		
43	M043	装備品	△	文字	200		
44	M044	納車時の新・中古車区	△	数値	1	1	0=未設定、1=新車、2=中古車 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
45	M045	販売元	△	数値	1	1	0=自社、1=他社、2=自社他店、3=その他 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は3を設定します
46	M046	納車日付	△	日付	10	10	西暦4桁年で年月日をスラッシュ「/」で区切った日付 例)1981/05/09 または 1981/5/9
47	M047	納車時走行距離	△	数値	8	8	0~99999999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
48	M048	保証有無	△	文字	1	1	0=無、1=有、2=未設定 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は2を設定します
49	M049	保証月数	△	文字	3	3	0~999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
50	M050	保証距離	△	文字	8	8	0~99999999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
51	M051	最終確認走行距離	△	文字	7	7	0~99999999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は空値(未設定)を設定します
52	M052	所有者名	△	文字	200		
53	M053	所有者住所	△	文字	200		
54	M054	使用者名	△	文字	200		
55	M055	使用者住所	△	文字	200		
56	M056	使用本拠地	△	文字	200		
57	M057	備考欄	△	文字	1000		
58	M058	任意保険種類	△	文字	10		
59	M059	任意保険車両免責金額	△	数値	6	6	0~999999 (単位は万円です) ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0(未設定)を設定します
60	M060	任意保険車両保険金額	△	数値	6	6	0~999999 (単位は万円です) ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0(未設定)を設定します
61	M061	任意保険車両保険料	△	数値	7	7	0~9999999
62	M062	任意保険限定等種類	△	文字	20	20	
63	M063	任意保険対人賠償種類	△	数値	1	1	0=未設定、1=無制限、2=金額 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
64	M064	任意保険対人賠償金額	△	数値	6	6	0~999999 (単位は万円です) ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0(未設定または無制限)を設定します ※任意保険対人賠償種類が「無制限」の場合は0を設定します

番号	ヘッダー記号	項目	必須項目	文字種類	最大		設定値等
					桁数	バイト数	
65	M065	任意保険対物賠償種類	△	数値	1	1	0=未設定、1=無制限、2=金額 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0を設定します
66	M066	任意保険対物賠償金額	△	数値	6	6	0~999999 (単位は万円です) ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0(未設定または無制限)を設定します ※任意保険対物賠償種類が「無制限」の場合は0を設定します
67	M067	任意保険搭乗者保険金額	△	数値	6	6	0~999999 (単位は万円です) ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0(未設定)を設定します
68	M068	任意保険料(車両保険以外)	△	数値	7	7	0~9999999 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は0(未設定)を設定します
69	M069	任意保険引受会社名	△	文字	30		
70	M070	任意保険証書番号	△	文字	20		
71	M071	任意保険期間開始日	△	文字	10		西暦4桁年で年月日をスラッシュ「/」で区切った日付例)1981/05/09 または 1981/5/9
72	M072	任意保険期間終了日	△	文字	10		西暦4桁年で年月日をスラッシュ「/」で区切った日付例)1981/05/09 または 1981/5/9 ※無効な日付の場合は空値(未設定)を設定します
73	M073	自賠責保険引受会社名	△	文字	30		
74	M074	自賠責保険証書番号	△	文字	20		
75	M075	自賠責保険期間開始日	△	文字	10		西暦4桁年で年月日をスラッシュ「/」で区切った日付例)1981/05/09 または 1981/5/9
76	M076	自賠責保険期間終了日	△	文字	10		西暦4桁年で年月日をスラッシュ「/」で区切った日付例)1981/05/09 または 1981/5/9 ※無効な日付の場合は空値(未設定)を設定します
77	M077	保険備考	△	文字	1000		
78	M078	画像ファイル名1	△	文字	125		対応画像ファイルはJPG、GIF、BMPです ※ファイルが存在しなかった場合は空値を設定します。
79	M079	画像ファイル名2	△	文字	125		
80	M080	画像ファイル名3	△	文字	125		
81	M081	画像ファイル名4	△	文字	125		
82	M082	画像ファイル名5	△	文字	125		
83	M083	画像ファイルフォルダ名	△	文字	125		画像ファイルを配置するフォルダ名を指定します 例)E:\picture¥ ※空値の場合は画像ファイル名(M078~M082)だけで画像ファイルを探します。
84	M084	総排気量2	△	半角文字	20	20	
85	M085	総排気量単位2	△	数値	1	1	1=リットル、2=cc、3=Kw、4=未設定 ※上記以外の値(空値を含む)の場合は未設定を設定します

※必須項目 ◎=必須、○=必須(空値可)、△=空値可、×=空値、×2=0(数値の0)
 ※最大バイト数が無い項目は全半角の文字種類に関わらず文字数での制限となります。
 ※項目間はTABコードで区切る
 ※データ内の改行コード、TABコードの使用は不可
 ※M001~M003までの項目は順序固定(M004以降の項目はヘッダー記号があれば順不同)
 ※ヘッダー記号は一行目のレコードに設定して下さい。
 ※ヘッダー記号が有る場合はM004以降の順序は問いません
 ※ヘッダー記号が無い場合は順序はこの仕様を守ってください。